

# Programmer le clavier multimédia

The screenshot displays the TOUCH PORTAL v3.0.5 interface. At the top, there is a navigation bar with tabs for Pages, Values, Events, Flow Templates, Galerie de Ressources, Guides et Aide, and Logs. Below this is a toolbar with a dropdown menu showing '(main)', a plus sign, a trash icon, a settings gear, and a mobile device icon. The main area features a grid of seven buttons: COURS (orange), APP (blue), ANA (yellow-green), REA (green), VAL (cyan), COM (purple), and FAUX (red with a speech bubble icon). The ANA button is currently selected, indicated by a white border. On the right side, there is a settings panel titled 'Paramètres de la grille' with controls for grid dimensions (4x2), a 'Maximiser l'espace des boutons' toggle, a 'Grouper les boutons' toggle, and sliders for 'Marge de grille' (0) and 'Marge des boutons' (1.0). Below the settings is a yellow 'Pro Upgrade' banner with a 'GO PRO' button. At the bottom, the status bar shows 'wlan2 | 192.168.43.160', 'Port 1: 12134 Port 2: 12135', and 'Appareil non connecté' with a red indicator light.

*Rendu final*

# Création du bouton

TOUCH PORTAL - v3.0.5

Pages Values Events Flow Templates Gallerie de Ressources Guides et Aide Logs

competences

CLIC

Paramètres de la grille

- 4 + x - 2 +

Maximiser l'espace des boutons

Grouper les boutons

Marge de grille : - 0 +

Marge des boutons : - 1.0 +

**Pro Upgrade**

Obtenez l'Upgrade Pro pour débloquer des pages illimitées, des grilles avec jusqu'à 110 boutons, le support des GIF, plugins et bien plus.

GO PRO

wlan2 | 192.168.43.160 Port 1: 12134 Port 2: 12135

Appareil non connecté

# Programmation du bouton

The screenshot displays the 'EDITER TOUCH BUTTON' interface. On the left, a panel titled 'Ajouter des actions' (Add actions) contains a search bar and a list of actions. A large red arrow labeled 'CLIC' points to the 'Action: Ecrire le texte' (Action: Write text) option. In the center, a preview shows a button with the text 'Write text' and a plus sign. A red arrow labeled 'Ajouter le texte « COURS »' points to this button. On the right, a text formatting panel is visible, with a red arrow labeled 'Ajouter le texte « COURS »' pointing to the 'Titre du bouton' (Button title) input field. The bottom of the interface features 'Annuler' (Cancel) and 'Enregistrer' (Save) buttons.

EDITER TOUCH BUTTON

Touch Button

Ajouter des actions

Rechercher

Exécuter

Navigati

Action: Aller

Action: Ouv

Entrée

Action: Ecrire le texte

Action: Pression de touche

Action: Pression de touche bas nivea

Action: Appuyer et Maintenir une touc

Action: Clique de souris

Lors de l'Appui

Lors des Evénements

Lors du Maintien

Write text

Ajouter le texte « COURS »

Titre du bouton

Police: Default

Couleur du texte: Blanc

Alignement du texte

Marge verticale du texte: 4

Offset Horizontal du texte: 4

Taille du texte: Auto

Afficher ombre:

Annuler

Enregistrer

TOUCH PORTAL - v3.0.5

Pages Values Events Flow Templates Gallerie de Ressources Guides et Aide

competences

EDITER TOUCH BUTTON

Touch Button

Ajouter des actions

Rechercher

Exécuter

Naviguer

Action All

Action Ouvrir

Action Entrer

Action Ecrire

Action Pression de touche

Action Pression de touche bas niveau

Action Appuyer et Maintenir une touche

Action Clique de souris

Lors de l'Appui

Write text COURS

Key Press Enter

Annuler

Ajouter ACTION : PRESSION DE TOUCHE(S)

Pour faire une action de pression de touche, vous pouvez les ajouter en appuyant sur les touches de votre clavier ou en les sélectionnant depuis la liste ci dessous. Toutes les touches sélectionnés seront appuyés en même temps quand l'action sera exécutée. Utilisez le bouton tout effacer pour effacer toutes les touches sélectionnées et recommencer à nouveau.

Pas de touche sélectionnée

Clear

Durée de l'appui du bouton : 100 ms

A B C D E F G H I J K L M N O

P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4

5 6 7 8 9 0 Ctrl Alt Shift Enter Windows Space Left Right

Up Down Left Right Up Down F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8

F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 F22 F23

F24 Backspace Escape Minus Plus Tab Open Bracket Close Bracket Dead Tilde Dead Grave

Dollar Euro Quote Double Quote Period Scroll Lock Caps Lock Num Lock Page Up Page Down

Clear Pause End Home Delete Insert NumPad-0 NumPad-1 NumPad-2 NumPad-3

Annuler Enregistrer Ajouter


Cette ligne apparait alors.

# Finalisation du bouton

The screenshot shows the 'EDITER TOUCH BUTTON' interface. On the left, there is a sidebar with the title 'Ajouter des actions' and a search bar. Below the search bar, there are three main categories of actions: 'Exécuter et Ouvrir', 'Navigation', and 'Entrée'. Under 'Navigation', there are two actions: 'Action Aller à la page' and 'Action Ouvrir l'URL'. Under 'Entrée', there are five actions: 'Action Ecrire le texte', 'Action Pression de touche', 'Action Pression de touche bas niveau', 'Action Appuyer et Maintenir une touc', and 'Action Clique de souris'. In the center, there is a red button with the text 'COURS'. Below the button, there are three tabs: 'Lors de l'Appui', 'Lors des Evénements', and 'Lors du Maintien'. Under the 'Lors de l'Appui' tab, there are two actions: 'Write text' with the text 'COURS' and a plus sign, and 'Key Press' with the text 'Enter'. On the right, there is a 'Paramètres de Fond' panel with several options: 'Fond visible' (toggle), 'Fin' (color selection dropdown set to 'Rouge'), 'Orientation' (three orientation icons), and 'Coins arrondis' (toggle). Three red arrows point to specific elements: '1- Clic' points to the red button, '2- CLIC' points to the 'Lors de l'Appui' tab, and '3- Choix de la couleur' points to the 'Rouge' color selection dropdown. At the bottom, there are two buttons: 'Annuler' and 'Enregistrer'.

**Répéter la même opération pour tous les boutons APP, ANA, REA, VAL, COM**

# Configuration du bouton « FAUX »



EDITER TOUCH BUTTON

Touch Button

Ajouter des actions

Rechercher

- Exécuter et Ouvrir
- Navigation
  - Action Aller à la page
  - Action Ouvrir l'URL
- Entrée
  - Action Ecrire le texte
  - Action Pression de touche
  - Action Pression de touche bas niveau
  - Action Appuyer et Maintenir une touche
  - Action Clique de souris

Lors de l'Appui

- Appuyer et Maintenir
- Arrêter le maintien

Lors des Evénements

Lors du Maintien

Titre du bouton

FAUX

Police: Default

Couleur du texte: Blanc

Alignement du texte: [Centré]

Emplacement: [Aligné à gauche]

Marge verticale du texte: - 4 +

Offset Horizontal du texte: - 4 +

Taille du texte: 14

Afficher ombre: [Activé]

**CLIC**

**!**